

CONFIGURACIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO EN ANDROID


Dispositivos con SO Google Android 8 o superior

Siga los siguientes pasos para configurar su cuenta de correo electrónico en cualquier dispositivo que posea el sistema operativo Google Android.


1. Ingrese al menú **Ajustes** de su dispositivo:




2. Desde allí, ubique o busque la opción **Nube y cuentas**, que le permite acceder a las distintas cuentas de servicios configurados en su teléfono.




3. Luego, seleccione la opción **Cuentas**, que le permite acceder a las distintas cuentas de servicios configurados en su teléfono.




4. En esa sección, ingrese en la opción **Añadir cuenta**.




5. En el menú, escoja la opción **Correo**.



6. De todas las opciones, seleccione **Otro**.



7. En esta pantalla le serán requeridos el nombre de usuario (que es la la cuenta de correo a configurar) y su respectiva clave. Luego escoja **Ajuste manual**.



← Añadir una cuenta nueva

juan@dominioweb.com


.....

Mostrar contraseña


Cuenta predeterminada

Ajuste manual **Iniciar sesión**

8. En este caso, deberá seleccionar la opción **Cuenta IMAP**.



9. En esta pantalla, ingrese el nombre del servidor de correo IMAP, que es en el formato `imap.dominio.com`, donde `dominio.com` corresponde al nombre de dominio de su cuenta de correo. Por ejemplo, si su cuenta es juan@dominioweb.com, el nombre de dominio es `dominioweb.com` y el servidor IMAP será **`imap.dominioweb.com`**, y este será el nombre completo que debe ingresar en el campo Servidor entrante.



Ajustes del servidor

Cuenta

Dirección de correo
`juan@dominioweb.com`

Nombre de usuario
`juan@dominioweb.com`

Contraseña
.....

Mostrar contraseña


Servidor entrante

Servidor POP3
`imap.dominioweb.com`

Tipo de seguridad

Iniciar sesión

10. Llegado a este punto, debe especificar el tipo de seguridad de la conexión al servidor y el puerto del servidor al que intenta conectarse, que en el caso del IMAP corresponde al puerto **143**. A su vez, en Tipo de seguridad seleccione **Ninguna**.



← Ajustes del servidor

Mostrar contraseña

Servidor entrante

Servidor POP3
imap.dominioweb.com

Tipo de seguridad
Ninguna

Puerto
143

Eliminar del servidor

Nunca ▼

Servidor saliente

Iniciar sesión

11. Por último, ingrese el nombre del servidor de correo saliente SMTP, que es en el formato `smtp.dominio.com`, donde `dominio.com` corresponde al nombre de dominio de su cuenta de correo. Por ejemplo, si su cuenta es juan@dominioweb.com, el nombre de dominio es `dominioweb.com` y el servidor SMTP será **smtp.dominioweb.com**, y este será el nombre completo que debe ingresar en el campo Servidor saliente.



Ajustes del servidor

Servidor saliente

Servidor SMTP
smtp.dominioweb.com

Tipo de seguridad
Ninguna ▼

Puerto
25

Autenticar para enviar correos

juan@dominioweb.com

.....

Mostrar contraseña

 Iniciar sesión

12. Presione **Iniciar sesión** para verificar que todos los datos ingresados son correctos. Si la conexión es exitosa, la cuenta quedará configurada y lista para ser utilizada.

Rev 22042024